


Cyber View X 5








Version: v5.16

Scanner Reflecta DigitDia 4000 Magazin-Scanner. Firmware-Version: 1.14

Bildschirm:



Vorhaben	Verfahren	Symbol
Grundeinstellungen		
Scanzielverzeichnis einstellen	Scan > Voreinstellung: Positiv – Negativ – S/W wählen > Scaneinstellungen: Verzeichnis	
Filmtyp einstellen	Scan > Voreinstellung: Positiv – Negativ - S/W	
Aktive Diaeinstellungen anzeigen	<i>Erscheint vor einem Scan (s. Anhang)</i>	
Voreinstellungen	Scan > Voreinstellung: Positiv – Negativ – S/W wählen > Scaneinstellungen: Vorscanauflösung, Verzeichnis, Basisdateiname, Startnummern, Dateityp, JPEG-Qualität Erweiterte Einstellung: Auto-Belichtung, Digitale Rauschreduktion Standard-Scanbereich: Scangröße, Scan-Offset ICE/ROC/GEM:	
Belichtungseinstellungen (RGB)	Fenster > Belichtungseinstellungen	

Vorhaben	Verfahren	Symbol
Magazinhandling		
1 Dia vor		
1 Dia zurück		
Neues Magazin laden	<i>Magazin hinter den Diaschieber einbringen</i>	
Aktuelle Diaposition dem Programm mitteilen	Magazin an gewünschte Stelle manuell bringen	
Diaposition verschieben		
Bildvorschau	Vorschau-Scans erscheinen auf der Bildoberfläche und im Miniaturbildpanel – echte Scans nicht! In der Vorschau können auch die Bildbegrenzungslinien verschoben werden, allerdings nur für das aktuelle Dia!	
Dia für die Vorschau scannen	Scan > Aktuelles Dia vorschauen	
Vergrößern	Vorschau > Vergrößern	
Verkleinern	Vorschau > Verkleinern	
Scannen		
Aktuelles Dia scannen	Scan > Scan > Aktuelles Dia scannen <i>erscheint nur im Vorschaufenster, wird nicht gespeichert</i>	
Vorauswahl scannen	<i>Vorauswahl muss bereits gescannt sein → im Miniaturbildpanel zu sehen</i>	
Endgültiger Scanvorgang	Scan > Scan > Bereich festlegen <i>Das Magazin fährt auf die Startdianummer (Wichtig: das Magazin muss vorher richtig eingestellt sein: 1. Dia muss Nummer 1 sein.)</i>	

Einstellungen für Dias:

Aktive Diaeinstellungen

Scan

3600 DPI

Breite: 4918.00 Höhe: 3243.00

Farbtiefe: 16 bit

* Auf alles anwenden

<< Normal

Ausgabe

3600 DPI

Breite: 5314 Höhe: 5314

Scanmodus: Qualität

Informationen

Links: 155

Oben: 1089

Breite: 4918.00 pxl

Höhe: 3243.00 pxl

Größe: 91.26 MB

Erscheint nur vor dem Scan. Die Informationen des Scanbereichs lassen sich in den Voreinstellungen einstellen.

Literatur

http://www.jostark.de/dd4000_main.htm

http://www.jostark.de/Files/CyberView_WEB.pdf